

JDF-Auftragsdefinition in Druckproduktionen


Das Fenster „JDF-Auftragsdefinition“	Seite 1
JDF-Auftragsdefinition erstellen und bearbeiten	Seite 2
Kontaktinformationen über „Kontakt-Manager“ definieren	Seite 11
Medienoptionen über „Medien-Manager“ definieren	Seite 14
Senden-Einstellungen festlegen und Dateien senden	Seite 15
JDF und dazugehörige Dateien senden	Seite 19

Seit **Acrobat 6 Professional** können JDF-Dateien bei der Konvertierung von PostScript zu PDF über das Programm **Acrobat Distiller** als separate Dateien erzeugt werden. Mit Einführung der **Adobe Creative Suite 2** können die JDF-Dokumente erstmals in **Acrobat 7 Professional** über die **JDF-Auftragsdefinition** mit weiteren Informationen ergänzt werden und die JDF-Datei kann mit allen dazugehörigen Daten an ein Produktionssystem übergeben werden.

Das Fenster „JDF-Auftragsdefinition“

Im Fenster **JDF-Auftragsdefinition** können Sie eine neue JDF-Auftragsdefinition erstellen, die alle Informationen bzw. Anweisungen des zu druckenden Auftrags enthält, oder ein JDF importieren und die fehlenden Anweisungen hinzufügen.

Zum Öffnen des Fensters **JDF-Auftragsdefinition** wählen Sie den Menübefehl **Werkzeuge > Druckvorstufe > JDF-Auftragsdefinition** oder klicken auf das Werkzeug **JDF-Auftragsdefinition** in der **Druckproduktion-Werkzeugleiste**. Im Fenster **JDF-Auftragsdefinition** finden Sie in der oberen Werkzeugleiste die Schalter zum Erstellen einer neuen JDF-Auftragsdefinition (**Neu**), zum Öffnen eines JDF-Dokuments bzw. einer gespeicherten Auftragsdefinition (**Hinzufügen**), zum **Entfernen** einer Auftragsdefinition, zum **Bearbeiten** der in der Liste ausgewählten Auftragsdefinition und zum **Senden** der JDF-Datei mit allen dazugehörigen Daten.




Die einzelnen Auftragsdefinitionen bzw. hinzugefügten JDFs werden in der Liste aufgeführt. Im unteren Bereich finden Sie die Schalter **Kon-**

Übersicht

JDF-Dateien und Acrobat

JDF-Auftragsdefinition



Das Fenster „JDF-Auftragsdefinition“ kann direkt aus der Werkzeugleiste „Druckproduktion“ gestartet werden.

Das Fenster „JDF-Auftragsdefinition“