

## Dateien in PDF als Dateianlage einbetten

Dokumente über Dateianlage in PDF-Dokumente einbetten	Seite 2
Fenster der eingebetteten Datenobjekte automatisch beim Öffnen eines PDF-Dokuments einblenden	Seite 3

Übersicht




Lies-mich-Datei

PDF-Dokumente werden in der Druckindustrie immer mehr für die Weiterverarbeitung per ISDN oder bei kleineren Drucksachen auch schon mal per E-Mail versandt. Damit der Empfänger weiß, um welchen Auftrag es sich handelt und wie die Daten weiterverarbeitet werden sollen, wird zusätzlich zum PDF-Dokument eine **Lies-mich-Datei** oder **Bitte-lesen-Datei** mitgeschickt, die in der Regel nicht oder zu spät gelesen wird.

Haben Sie schon einmal daran gedacht, das alles über ein einziges PDF-Dokument zu organisieren?

Seit Acrobat 5 besteht die Möglichkeit über den Befehl **Dateianlage** PDF- und Nicht-PDF-Dokumente – ähnlich wie bei einem E-Mail-Anhang – in ein PDF einzubinden. Mit der Einführung von **Acrobat 6** können zudem die bei der Konvertierung verwendeten Joboptions automatisch in ein PDF-Dokument eingebettet werden. Dazu muss allerdings die Option **Adobe PDF-Einstellungen in PDF speichern** in den **Erweiterten Konvertierungseinstellungen** des Acrobat Distillers eingeschaltet sein.

PDF-Anhang



*Wurde im „Acrobat Distiller 6“ in den Joboptions die Option „Adobe PDF-Einstellungen in PDF-Datei speichern“ aktiviert, werden die zur Konvertierung von PostScript zu PDF verwendeten Joboptions an das resultierende PDF-Dokument angehängt.*

In **Acrobat 6** können über den Befehl **Dateianlagen** natürlich nicht nur PDF-Dokumente für die Weiterverarbeitung, sondern auch Schriften, Bilder einfach alles in das PDF eingebunden und versandt werden.

Damit die in einem PDF-Dokument eingebetteten Daten wieder entnommen werden können, dürfen keine Sicherheitseinstellungen vergeben worden sein.

