

Schriftenprüfung und -einbettung in PitStop

Wie kann ich mein PDF mithilfe des Preflight-Befehls auf fehlende Schriften prüfen?

Ein großes Problem bei der Ausgabe oder bei der PDF-Bearbeitung stellen die im PDF-Dokument verwendeten Schriften dar. Sind die Schriften nicht eingebettet oder als Font-Untergruppen eingebettet, treten Probleme bei der Bearbeitung auf. Bei der Ausgabe werden fehlende Schriften durch eine Ersatzschrift – in den meisten Fällen wird die Schrift COURIER verwendet – ersetzt. Die meisten Workflows sind heutzutage jedoch so eingerichtet, dass die Ausgabe abgebrochen wird, sobald eine Schrift nicht im PDF-Dokument eingebettet ist. Deshalb ist es wichtig, die Schrifteninformation vor der Ausgabe zu überprüfen. Auch bei der Anzeige von PDF-Dokumenten in ADOBE ACROBAT oder dem ADOBE READER spielt es eine Rolle, ob die Schriften korrekt in ein PDF-Dokument eingebettet wurden oder nicht. Wurden Schriften nicht in das PDF-Dokument eingebettet, werden sie von Acrobat für die Anzeige emuliert – es wird also nur so getan, als ob die Schriften korrekt eingebettet seien. Acrobat verfügt über eine interne Schriftenbibliothek, die herangezogen wird, wenn Schriften nicht eingebettet sind, um diese auf dem Bildschirm zu simulieren. Abhängig von der verwendeten Schrift klingt dies mehr oder weniger gut.

Bei der Anzeige der Schriften spielt es außerdem eine Rolle, ob die lokalen Schriften, also die Schriften, die auf Ihrem System geladen und aktiv sind, für die Anzeige verwendet werden dürfen. Ist die Option **LOKALE SCHRIFTEN VERWENDEN** in den **ACROBAT-VOREINSTELLUNGEN** in der Kategorie **SEITENANZEIGE** deaktiviert, werden die auf Ihrem System aktiven Schriften nicht für die Anzeige verwendet und von Acrobat für die Anzeige emuliert.

12 Versionsinfo

Die Beschreibungen wurden anhand der Versionen ENFOCUS PITSTOP PRO 12 und ADOBE ACROBAT PRO XI erstellt.

Häufigstes Problem bei der Ausgabe sind fehlende

! Hinweis

Um die **ACROBAT-VOREINSTELLUNGEN** ZU öffnen, wählen Sie den Menübefehl **ACROBAT → VOREINSTELLUNGEN** (Macintosh) bzw. **BEARBEITEN → VOREINSTELLUNGEN** (Windows). Wurden zusätzliche Plug-ins installiert, für die eigene Grundeinstellungen festgelegt werden können, wird der Befehl **VOREINSTELLUNGEN** durch ein Untermenü erweitert. In diesem Fall wählen Sie den Befehl **ACROBAT → VOREINSTELLUNGEN → ALLGEMEIN** (Macintosh) bzw. **BEARBEITEN → VOREINSTELLUNGEN → ALLGEMEIN** (Windows).

Lokale Schriften verwenden

